

Gestreifte Filztasche



Alle Zentimeterangaben in der Anleitung sind Maße vor dem Filzen, sofern nichts anderes angegeben wurde. **Ungefilzt** ca. 47 cm breit und 48 cm hoch. **Gefilzt** ca. 35 cm breit und 30 cm hoch.

Material: Schachenmayr Wash+Filz-it!

je 200 g in Fb 00020 blanket und 00021 steel, eine 80 cm lange Milward Rundstricknadel Nr. 7–8.

Glatt rechts:

Hinr rechte M und Rückr linke M stricken.
In Rd nur rechte M stricken.

Maschenprobe:

Glatt rechts ungefilzt: 11 M und 16 R/Rd = 10 x 10 cm

Glatt rechts gefilzt: 15 M und 26 R/Rd = 10 x 10 cm

ANLEITUNG

Mit dem **Taschenboden** in Blanket beginnen, dafür 10 M anschlagen und 54 R glatt rechts stricken.

Die Arbeit mit 1 Rückr beginnen und in der letzten Hinr die 1. und 2. M rechts überzogen

zusammenstricken, die 2 letzten M rechts zusammenstricken = 8 M. Diese M nicht abketten, sondern den **Taschenbeutel** in Rd glatt rechts stricken. Hierfür in Steel aus dem Seitenrand des Bodens 44 M, aus der Anschlagkante 8 M, aus dem anderen Seitenrand 44 M auffassen und die folgenden 8 M stricken = 104 M. Der Punkt im Schnitt kennzeichnet den Rundenübergang. Über diese M 22 Rd Steel, 16 Rd Blanket, 22 Rd Steel und 16 Rd Blanket stricken = 76 Rd. Dann für die **Träger** in Blanket wie folgt arbeiten: 14 M stricken (= 6 M vom breiten Taschenteil + 8 M Träger), 16 M abketten, 8 M stricken und stilllegen, 20 M abketten, 8 M stricken und stilllegen, 16 M abketten, 8 M stricken und stilllegen, bis zur 1. Trägerhälfte 20 M abketten.

Nun die 4 Trägerteile über 8 M je 24 R glatt rechts stricken und die M stilllegen.

Je 2 Trägerteile über den 16 abgeketteten M im Maschenstich verbinden.

Filzen in der Waschmaschine

Die Tasche bei 40° C in der Waschmaschine im Buntwaschgang filzen. Verwenden Sie dazu ein Color- oder Vollwaschmittel, aber kein Wollwaschmittel und keinen Weichspüler. Waschen Sie das Teil zur Verstärkung des Filzeffekts und zur ökonomischen Ausnutzung der Maschine zusammen mit unempfindlicher Buntwäsche, Jeans oder Handtüchern.

Verschiedene Modelle und Farben können zusammen gewaschen werden. Doch sollten Sie besonders bei hellen Farben und/oder wenn Sie Jeans bzw. Buntwäsche mit in die Maschine nehmen ein Farbschutztuch dazu geben.

Sollte Ihr gefilztes Teil nach dem ersten Waschen noch zu groß oder auch zu wenig gefilzt sein, waschen Sie es ein weiteres Mal, eventuell auch bei höherer Temperatur, oder wählen ein anderes Programm.

Nach dem Filzen die Tasche in Form ziehen und trocknen lassen. Nach Wunsch eine ca. 20 x 5 cm große feste Pappe in den Boden legen.

Taschenskizze

Die Maße vor der Klammer sind die Angaben vor dem Filzen, die Maße für das gefilzte Teil stehen in den Klammern.

